

## Медведь по выкройке 1930-х годов, СССР (рост мишки 28 см.)



### Материалы:

- Мохер с коротким ворсом «щётка» 1/8 часть (отрез 50 см. на 35 см.).
- Прочные нитки для сшивания деталей.
- Диски креплений специальные для мишек диаметр 4 см. – 6 шт., диаметр 5 см. – 4 шт.
- Шайбы для прокладки в крепления 10 шт.
- Шплинты длиной около 2,5 см. 5 шт.
- Для набивки: синтепух или холлофайбер, гранулят (по желанию).
- Глаза стеклянные на петле, специальные для мишек диаметром 9-10 мм.
- Нитки для вышивки носа и рта (мулине или ирис).
- Краски для тонировки (масло художественное).

### Этапы работы:

1. Распечатать выкройку на листе формата А4, при распечатке она должна занимать весь лист. Выкройка адаптирована для 1/8 мохера.
2. Вырезать из бумаги нужное количество деталей (подписано на деталях выкройки).
3. Разложить детали на мохере, учитывая направление ворса мохера и долевую нить. Учесть зеркальность деталей. При раскладке дать припуск на швы 0,5 см.
4. Обвести детали, пометить места крепления дисков, метки отверстий для набивки.
5. Вырезать детали, учитывая припуск на швы 0,5 см.
6. Туловище: зашить вытачки на двух деталях, сшить детали туловища по всему контуру, не зашивая только отверстие для набивки на спине (показано на выкройке волнистой линией). При сшивании деталей вытачки заложить назад, к спинке, это важный момент для правильного наклона головы мишки (!)
7. Лапы: сшить верхние и нижние лапы, не зашивая отверстия для набивки (показаны на выкройке волнистой линией). В нижние лапы вшить стопы.
8. Голова: сшить переднюю и заднюю детали головы по боковому шву, сшить две боковины головы вместе. Нижний срез деталей головы не зашивается, для вставки крепления (волнистая линия на выкройке).
9. Уши: сшить детали попарно по контуру, внизу уха оставить небольшое отверстие для выворачивания, после выворачивания отверстие зашить.
10. Все детали вывернуть.
11. Набить голову, затем вставить в шею диск диаметром 4 см. со шплинтом, материал в основании шеи утянуть на диск.
12. Вставить в лапы диски со шплинтами (в верхние лапы диаметром 4 см., в нижние диаметром 5 см.), лапы набить, отверстия для набивки зашить потайным швом.
13. Собрать мишку: шплинт головы вставить в туловище (место вставки отмечено на выкройке), шплинты лап вставить в места крепления лап (отмечены на выкройке). Надеть на шплинты внутренние диски креплений и шайбы, закрепить шплинтовые крепления.
14. Набить туловище, в низ туловища насыпать гранулят (по желанию), зашить отверстие на спине потайным швом.
15. Пришить ушки.
16. Оформить мордочку мишки: прикрепить глаза, вышить нос и рот, затонировать мишку.